

23SSTK-1

ふくろうのスマホケース (持ち手 or ポシェット)


デザイン / オリムパスデザイン室

- 材 料 / エミーグランデ (50g玉巻)
持ち手タイプ 各色…27g=1玉
ポシェットタイプ 各色…24g=1玉
- 用 具 / 2/0号かぎ針
- 付属品 / ポシェットタイプ ショルダーストラップ×1本
(INAZUMA HS-1400S #699 フォググレー)
- ゲージ / 長編み 10cm平方 32目×18段
- サイズ / 幅約8cm、深さ約15cm (持ち手・ストラップホール含まず)
- 編み方要点

- 本 体 / ・底をスレッドコードの作り目で目を作り、両端で増し目にしながら編みます。
・底に続けて側面を編みます。側面の長編みは「※参考資料2」を参照し針入れ位置に気を付けて正面に模様編みを編みながら編みます。
・側面から続けてふたを編み、ボタンループを編み、口側とふたに縁編みを編みます。ポシェットは縁編みを編む時にストラップホールを編みます。
・目モチーフ、ボタンを編みます。
持ち手タイプは持ち手を編み、作り目で外表に折り、中心を縫い合わせます。

仕上げ方 / ・持ち手、目モチーフ、ボタンを指定位置に縫い付けます。

※参考資料1 (スレッドコードの編み方)




側面の長編みの針の入れ方



前段の頭の鎖目ではなく、2回めに引き抜いた縦方向の鎖状の位置に、矢印の方向にかぎ針をいれて編みます。前段の長編み目から真っ直ぐ上に編め、輪編みでも斜行しにくい編地になります。

※参考資料2




左記方法の針入れ位置で編んだ場合は立ち上がり位置が真っ直ぐに編めます。通常の針入れ位置で編んだ場合は右に斜行します。





(持ち手タイプ)





(ポシェットタイプ)

ふた・縁編み




本体







外表にして半分に折り、中心の 50 目を編み糸で縫い合わせます。


ポシェットのふた・縁編み




正面模様編みの編み方



(1) a 長編みまで編み、針を外して編み目に糸玉を通して糸を止めます。



(2) b 長編みの頭に針を入れて糸を引き出し、引き抜きます。「a 長編みから b 長編みの間は糸が渡ります。」



(3) 針に糸をかけて矢印の方向に針をいれて c 長編みの足を束に拾い、




(4) 長編み 5 目、鎖 1 目編みます。


仕上げ方

持ち手以外は持ち手タイプ、ポシェットタイプ共通

※ポシェットタイプは市販のショルダーストラップをストラップホールにつけます。



(5) 編地を 90 度反時計回りに持ち替えます。針に糸をかけ、矢印の方向に針をいれ d 長編みの足を束に拾い、長編み 5 目編みます。編地の裏が表にです。



(6) 編地の向きを元に戻し、a 長編みの頭の半目と足の 1 本にかぎ針を入れて引き抜きます。



(6) ★段まで編めたところ。
★段の e 長編みは b 長編みに、f 長編み 2 目は長編み c と d の間に、g 長編みは a 長編みに編みます。
★段の 6 目は前段の渡っている糸も一緒に編みます。