

- 材 料／ エミーグランデ(50g玉巻) ダルブルー (343)・・・37g=1玉
エミーグランデカラース(10g玉巻) ベージュ (814)・・・5g=1玉
- 用 具／ 0号レース針
- ゲージ／ 細編み 10cm平方 38目・40段
- サイズ／ 手首まわり約16.5cm、カフス巾5.5cm、フリル長さ7cm
- 編み方要点

カフス / 鎖編み19目の作り目で編み始め、細編みを73段編みます。

ボタンホールを右手用は72段目に、左手用は2段目に作ります。

フリル / カフスから続けてネット編みを12段編みます。

縁編み / フリルに続けて12段目にピコット飾りの縁編みを編みます。

続けてフリルの段とカフスの作り目に細編みの縁編みを編みます。

続けてカフスの段に細編みと鎖編み3目の縁編みを編みます。

続けてカフスの最終段とフリルの段に細編みの縁編みを編みます。


ボタン / ボタン裏を、編み始めの糸を20cm残し、わの作り目で編み始め、細編みで4段編みます。

ボタン表を同様に編み、ボタン裏と外表にあわせて5段目を2枚一緒に編みます。同様に2枚編みます。


仕上げ方 / 残した糸端でボタンを指定の位置に付けます。




【右手用】(ダルブルー)




【左手用】(ダルブルー)



【ボタン裏】(ページュ)





【ボタン表】(ページュ)



※ 5段目はボタン裏と
外表にあわせて2枚
一緒に編む




【右手用】



記号図省略

記号図省略

記号図省略



縁編み
(1模様)

← 5
→ 4
← 3
→ 2
← 1


編み始め(鎖19目)作り目
ボタン付け位置
(5目すくう)

カフス

【左手用】

ボタンホール

記号図省略



編み始め(鎖19目)作り目

縁編み

縁編み

フリル